设置——不登录图库查看部分文件

北京蓝码动力软件科技有限公司 2016年4月6日

http://www.xcoolsoft.com

前言:

图库的 Web 模块默认需要登录后才能查看内容,但如果管理员想将部分内容展示 给游客观看,则可修改图库设置以达到目的。

设置:

1. 打开 web 模块(即"SuperLibWeb"文件夹),找到 setting.xml 文件夹,如图所示:

The second secon			
· 文档 (E:) ▶ SuperLibWeb ▶			
a second s	and the second second		
共享 ▼ 刻录 新建文件夹			
^			
名称	修改日期	类型	大小
E etting yml	2015/12/15	XMI 文 档	2 KB
	2010/12/10/		2 10
SaperLibApiMfc.dll	2015/11/30	应用程序…	1,177 KB
📴 testDownload.aspx	2014/10/29	ASP.NET	1 KB
📴 UploadHandler.aspx	2013/12/6	ASP.NET	1 KB
🗎 UploadImage.ashx	2014/11/30	ASP.NET	3 KB
👻 📑 Web.config	2015/12/1	XML Conf	5 KB

2. 打开"setting.xml"文件;

把 "<GuestAllowed>flase</GuestAllowed>"中的并把"false"修改为"true";

把" <DirectEnter>false</DirectEnter>"中的并把"false"修改为"true",如图所示:

🥘 setting.xml - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
xml version="1.0" encoding="utf-8"?
<pre><GlobalSetting xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-insta</pre></pre>
<keywordnuminfoldmode>20</keywordnuminfoldmode>
<pre></pre>
<pre><guestallowed>true</guestallowed></pre>
<pre></pre>
<pre><guestencryptedpassword>2ToV41wcvEA=</guestencryptedpassword></pre>
<pre>{DirectEnter>true</pre>
<pre></pre>
<pre><filetextrows></filetextrows></pre>

3. 新建用户"guest",并把密码设置成"guest",如图所示:

新增用户		
用户信息	Ļ	
用户名	guest	
姓名		
描述		
密码	••••	
	••••	Ŷ
· 确认密码		
确认密码 只允许从!	以下MAC地址的计算机强	送录(多个MAC之间用
·····································	以下MAC地址的计算机强 户组 用户组	送录 (多个 MAC 之间用

返回到用户管理

4. 进入界面配置中的样式设置,把登陆系统后进入的页面修改成首页,如图所示:

后台管理		样式设置
用户及权限	$\overline{\mathbf{v}}$	界面样式设置
流程管理	$\overline{\mathbf{v}}$	※時玄纮后谁)) 首而
关键词管理	$\overline{\mathbf{v}}$	
访问记录	∇	提交
界面配置		
样式设置		
首页设置		

5. 重启一次 superlibweb 的应用程序池,如图所示:

连接	© 应用程序池 您可以在此页上查看和管理服务器上的应用程序池列表。应用程序池与 工作进程相关联,包含一个或多个应用程序,并提供不同应用程序之间 的隔离。				操作		
Z ↓ Z · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					添加应用程序池 设置应用程序池默认设置		
□ 应用程序池 ▷ · 🐻 网站					应用程序池任务 ▶ 启动		
	筛选: → ∰ 开始(G) → 🔂 全部显示(A)			 ■ 停止 ② 回收 			
	名称	状态	.NET Fra	托管管道模式	标	编辑应用程度渐	
	ASP.NET v4.0	已启动	v4.0	集成	Ар		
	ASP.NET v4.0	已启动	v4.0	经典	Ар	正在回收	正在回收 高级设置
	Classic .NET A	已启动	v2.0	经典	Ap	高级设置	
	DefaultAppPool	已启动	v2.0	集成	Ap	重命名	
	🔊 SuperLibWeb	已启动	v4.0	集成	Ne	★ 删除	

6. 现在打开链接地址即可自动跳转访问超级图库 web 模块的首页,如图所示:



7. 给 guest 用户分配权限。想不登录的时候能干什么,就给他分配什么权限,例如:给 guest 用户访问图库中"风景"文件夹的内容,即给 guest 用户添加该浏览权限,如图所示:



创建

有完整访问权限的能看到的目录,如图所示:



不登陆能看到的目录如图所示:

