新功能介绍——动态外网 IP 解析

北京蓝码动力软件科技有限公司 2015 年 7 月 16 日

http://www.xcoolsoft.com

前言:

建立了图库服务器后,希望能从外网访问,如果服务器所用的外网 IP 是动态的,就 需要用到 IP 解析了,此功能可让用户每次访问图库服务器时都以固定的地址访问,不 用随着服务器的网络 IP 变化而变化。

关于用外网访问图库服务器,可使用本公司文章《如何固定内网 IP 与外网 IP 及外 网访问超级图库服务器设置》中的"花生壳动态域名"方法,但是由于有些路由器不支 持花生壳动态域名方法,而且即使支持,也存在免费的花生壳个人账号存在不稳定,花 生壳企业用户又需要交年费等问题,所以本公司新增了动态外网 IP 解析功能。

1. 准备:

- 第定内网 IP,本例中内网 IP 绑定为 192.168.1.104(方法请查看本公司文章《如何固定内网 IP 与外网 IP 及外网访问超级图库服务器设置》中的"2.固定内网 IP")
- 完成端口映射,本例中第一组映射外部端口为 8193,内部端口为 8192;第二 组映射外部端口为 93,内部端口为 80(方法请查看本公司文章《如何固定内 网 IP 与外网 IP 及外网访问超级图库服务器设置》中的"4.外网访问图库服务器 设置的端口映射部分")
- 3) IP 解析用客户名,本例中用户名为 yujiand (购买软件后,向客服询问 IP 解析 用客户名称,每个名称都有唯一性)

2. 开始设置

2.1. 图库服务器设置

1) 打开服务器主界面,点击"配置"按钮,如图所示:

SL 超级图库服务	器	11 0	August 1			x
本机IP地址:	127. 0. 0. 1 192. 168. 1. 104 192. 168. 72. 1 192. 168. 120. 1		端口号 :	8192		
最大允许用户数	ų: 3	客户端在	宝线用户数:	1		
Language: 4	中文(简体) 💌	浏览器	在线用户数 :	0		
					存储区管理	
关于(A)	帮助创	注册(B)		<u>苦(C)</u>	隐藏(出)	

2) 勾选"启用动态外网 IP",把数据输入对应的文本框中,如客户名称 yujiand;客户 端端口号(第一组映射外部端口号)8193;Web端口号(第二组映射外部端口号); 然后点击确定完成设置,如图所示:

配置			×
端口信息 端口号:	8192		
─数据库信息 ──── 新据库类型·	Access	•	
SADUFAT.	压缩MDB		
导入用户表		数据库连接信息	
□ 开机自动启动服务器			
→ 动态外网IP 「 自用动态外网IP			
客户名称 yujis	nd		
客户端端口号 8193 Web端口号 93			
Web相对路径(St	ıperLibWeb		
[确定	取消	

2.2. 图库客户端外网访问图库服务器

1) 打开客户端,从菜单栏中选择"服务器==>添加图库服务器",如图所示:



2) 先勾选"动态外网 IP",然后点击 IP 解析设置按钮,如图所示:

服务器登录信息		X
服务器名称:		
IP地址:	动态IP	代理设置
端口号:	8192	
	☑ 动态外网IP	IP解析设置
用户名:		区分大小写
密码:		区分大小写
	🗾 记住密码	
此用户名和资	密码可能同时作为	网络版授权使用。
	确定	取消

3) 在跳出的 "IP 解析设置" 对话框中填入从客服那里得到的客户名称 yujiand, 然后点 击测试, 如果得到一串信息, 则表示设置成功, 点击确定保存, 如图所示:

IP解析设置
如果服务器放往单位的内闷中,希望从外闷访问,但是单位的公网必是动态的,就需要用到吃解折了。
您成为我们的客户之后,我们会给您分配一个用于IP解析的客户名称。请联系客服咨询。
网姐: <u>http://www.xcoolsoft.com</u>
用于IP解析的客户名称 yujiand 测试
123.117.27.229:8193, 2015-07-16 09:23:570
确定 取消

4) 如果设置失败,则会跳出"解析服务器返回的内容无效",如图所示:

IP解析设置	×
如果服务器放在单位的内网中,希望从外网访问,但是 要用到IPI解析了。	是单位的公网IP是动态的,就需
您成为我们的客户之后,我们会给您分配一个用于IP第 词。	铤的客户名称。请联系客服咨
网山: <u>http://www.xcoolsoft.com</u>	
用于IP解析的客户名称 yujiand123	测试
解析服务器返回的内容无效	
	确定 取消

5) 输入服务器名称,再输入账号密码,然后点击登陆,即可用图库客户端外网访问图 库服务器,如图所示:

服务	器登录信息	×
服	务器名称:	yujiand
	IP地址:	动态IP 代理设置
	端口号 :	8192
		☑ 动态外网IP IP解析设置
	用户名:	Administrator区分大小写
	密码:	●●●●●
		☑ 记住密码
此用户名和密码可能同时作为网络版授权使用。		
	(确定 取消

2.3. 网页外网访问图库服务器

输入 <u>http://www.xcoolsoft.com/ddns/login.php?customer=yujiand</u>(等号后面填写 IP 解析 用客户名)即可访问。