如何设置超级图库服务器软件为

Windows 服务

北京蓝码动力软件科技有限公司 2015-10-21

http://www.xcoolsoft.com

1. 概述

超级图库服务软件设置中的"开机启动"项是在登录 Windows 系统进入到操作界面的时候才会开始自动运行服务器软件。

┌服务器启动信息	
□ 开机自动启动服务器	

设置中的开机启动

有些用户使用完服务器后习惯把电脑账号注销,超级图库服务器会因此停止工作,用户 此时就不能访问图库了;

此外当服务器遇到某些意外,如电压不稳导致的重启服务器,此时管理员如果没有发现 该情况,导致服务器停在 Windows 登录界面,那么超级图库服务器也是不会自动运行 的,也就说客户不能访问图库。

如果把超级图库服务器软件设置为 Windows 服务,则上述问题都可以解决,因为只要 启动了 Windows 系统,设置成自动启动的服务就会启动,不用登录系统进入操作界面。

2. 设置

我们专门为客户编写了一个小工具,使用这个小工具可以直接设置超级图库服务器为 Windows 服务,方便客户安装。

2.1. 第一步: 解压路径

该工具的压缩包名称为: RunAsService.rar,把该压缩包进行解压(推荐解压到与超级图 库服务器同一级文件夹),如图所示:

名称	修改日期	类型
]]} RunAsService 小工具	2015/10/19 17:31	文件夹
퉬 SuperLib Client 🛛 客户端	2015/10/19 14:30	文件夹
퉬 SuperLib Console 控制台	2015/10/19 8:39	文件夹
퉬 SuperLib Server 🛛 服务器	2015/10/19 8:11	文件夹

第一步

2.2. 第二步: 解压文件夹

解压出来后会有四个文件,如图所示:

🚜 InstallSuperLibAsService.exe	2014/8/20 17:58	应用程序	89 KB
💷 instsrv.exe	2003/4/18 18:05	应用程序	32 KB
🚳 s.bat	2014/8/20 17:48	Windows 批处理	1 KB
srvany.exe	2003/4/18 18:06	应用程序	8 KB

第二步

2.3. 第三步:运行小工具

运行"InstallSuperLibAsService.exe"程序(运行时以管理员身份运行),跳出小工具的 界面,如图所示:

🔒 将SuperLi	ib Server设置为服务	×
SuperLib Se	erver.exe文件路径:	
		浏览
服务名称	SuperLibAutoRun	
	设置为服务	取消

第三步

2.4. 第四步:选择路径

选择超级图库服务器软件的运行程序的绝对路径(本例中的"SuperLibServer.exe"文件路径为: D:\超级图库管理软件\SuperLib Server\SuperLibServer.exe),服务名称默认为 "SuperLibAutoRun"如图所示:

🔒 将SuperLi	ib Server设置为服务
SuperLib Se	erver.exe文件路径:
吸图库管理	软件\SuperLib Server\SuperLibServer.exe 浏览
	Cupari it AutoPup
服务名称	SuperLibAutokun
	し しょう しょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひ

第四步

填写好信息后,点击设置为服务,即可完成设置,小工具会自动将超级图库服务器设置为 Windows 服务。

2.5. 第五步: 360 卫士提醒(如果没有安装 360 的用户可跳过此步骤)

如果安装有 360 卫士软件的用户则会跳出 360 卫士的提醒弹窗,如图所示:

.€ 360提醒您	误报反馈	×
注册表防护 有程序正在修改服务启动	动程序	
此项指定的程序将会被系统自动运行。木马 脑。正常软件极少会修改。如果您不认识此	5、病毒通常会以此来自启动入侵电 7程序,请阻止。	A
风险程序: 🦓 D:\超级图库管理软件\Rur \InstallSuperLibAsService.exe	AsService	=
目标:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM \SUPERLIBAUTORUN\PARAMETERS\[A	\CurrentControlSet\SERVICES pplication]\[D:\超级图库管理软件	•
□ 不再提醒	阻止本次操作 (29) 💙 更多	*

第五步

此时点击更多的下拉箭头,选择"允许本次操作",如图所示:





即可完成操作,成功后会跳出"实行成功"的消息框,如图所示:



消息框

从下次开机开始,超级图库服务器就会变成服务启动。

3. 查看超级图库服务器服务

※注意:变成服务启动后,超级图库服务器的图标将不会在任务栏显示出来,所以如果 您看到任务栏中没有超级图库服务器的图标,不用手工去运行超级图库服务器软件。

右键点击打开"我的电脑"菜单,选择管理,如图所示:



在弹出的窗口中打开"服务和应用程序"鼠标双击"服务",如图所示:



找到超级图库服务器的服务名称(本例中设置为"SuperLibAutoRun"服务名),查看状态是否已启动,启动则表示超级图库服务器正常运行,如图所示:

♀ 服务					
SuperLibAutoRun	名称	描述	状态	启动类型	登录为
停止此服务 暂停此服务 重启动此服务	🔅 SuperLibAutoRun		已启动	自动	本地系统
	🍓 SwitchBoard			手动	本地系统
	鵒 SynTPEnh Caller		已启动	自动	本地系统
	🎑 System Event N	监视…	已启动	自动	本地系统

本文至此结束,感谢阅读。